



Gift Cards Guida d'uso

Modulo PrestaShop · Compatibile con PrestaShop 1.7, 8 e 9

Vendi buoni regalo **che i tuoi clienti vogliono davvero regalare**

Gift Cards permette ai clienti di acquistare un buono con importo personalizzato o predefinito, un destinatario, un messaggio personale e una data di invio programmata. Al pagamento viene generato un codice univoco, inviato via email al destinatario con un design della carta personalizzabile e utilizzabile al checkout con gestione del saldo lato server — così l'eventuale residuo resta sulla carta per la volta successiva.

1. Installazione

1. Nel back office vai su **Moduli** → **Gestione moduli** → **Carica un modulo** e seleziona lo ZIP del modulo.
2. A installazione completata, clicca **Configura** per aprire la procedura guidata.

Gli aggiornamenti sono automatici. Sono legati al tuo dominio — nessuna chiave di licenza da inserire. I domini di sviluppo (`.local` , `.test` , `localhost`) sono sempre ammessi. Quando esce una nuova versione viene segnalata dentro al modulo.

2. Configurazione — passo per passo

Il modulo ha tre schede: **Buoni regalo emessi** (il registro di ogni carta con lo storico saldo in tempo reale), **Crea buono regalo** (emetterne uno manualmente per un cliente) e **Impostazioni**. Tutto ciò che segue si trova nella scheda **Impostazioni**.

Impostazioni

La scheda Impostazioni raggruppa tutte le opzioni su come i buoni vengono venduti, protetti e presentati. Parti dai gruppi **Generale** e **Politica importi**, poi regola validità, design della carta e gestione dei dati.

- **Abilita buoni regalo** — l'interruttore generale per acquisto e utilizzo. Finché non è attivo, nulla compare nel front office.
- **Invia una conferma all'acquirente** — avvisa anche chi ha pagato, oltre al destinatario.
- **Consenti utilizzo parziale** — se attivo, un ordine inferiore al valore della carta lascia il residuo sulla carta per usi futuri (tracciato lato server).
- **Modalità importo** — scegli tra *Importo libero entro un intervallo* o *Solo importi predefiniti*.
- **Importo minimo / massimo** — l'intervallo consentito in modalità range (imposta il massimo a 0 per nessun limite superiore).
- **Importi predefiniti** — usati in modalità preset; separati da virgola, es. `25,50,100,150`.

General

Enable gift cards
Master switch for purchase and redemption.

Email a confirmation to the buyer

Allow partial redemption
When on, an order smaller than the gift card value leaves the remaining balance on the card for future use.

Amount policy

Amount mode

Minimum amount (range mode)

Maximum amount (range mode, 0 = no max)

Preset amounts (preset mode)
Comma separated, e.g. 25,50,100,150.

Validity & code

Expiry (months, 0 = never)

Code prefix
Letters/digits only, max 8 chars (e.g. GIFT).

Card design

Card background image Nessun file selezionato
JPG/PNG/GIF/WEBP. Shown as the card background in the recipient email; the amount and code are rendered on top.

Card text color
Hex color, e.g. #2d2d2d.

Product

La parte inferiore del modulo riguarda la validità della carta, l'aspetto del codice, la grafica inviata al destinatario, il prodotto a catalogo e la gestione dei dati.

- **Scadenza (mesi)** — per quanto tempo la carta resta utilizzabile; imposta 0 per nessuna scadenza.
- **Prefisso codice** — solo lettere/cifre, fino a 8 caratteri (es. GIFT), anteposto a ogni codice generato.
- **Immagine di sfondo della carta** — JPG/PNG/GIF/WEBP mostrata come sfondo nell'email al destinatario; importo e codice vengono disegnati sopra.
- **Colore testo della carta** — colore esadecimale del testo sulla carta, es. #2d2d2d .
- **ID prodotto buono regalo** — il prodotto a catalogo che i clienti acquistano per ordinare un buono (creato automaticamente all'installazione).
- **Cancella i dati alla disinstallazione** — se attivo, la disinstallazione elimina tutte le carte emesse e i saldi. Tienilo disattivato.

Product

Gift card product id

Current gift card product id: 20.

Data

Drop data on uninstall

When enabled, uninstalling DELETES all issued gift cards and their balances. Keep it off.

Updates

Impostazioni — validità, codice, design della carta, prodotto e dati

3. Verifica che funzioni

- Apri il prodotto buono regalo sullo shop, scegli un importo e un destinatario e completa un ordine di prova — una nuova carta deve comparire in **Buoni regalo emessi** una volta pagata.
- Controlla la casella del destinatario: l'email deve mostrare lo sfondo della carta con importo e codice sopra.
- Aggiungi un prodotto normale al carrello e inserisci il codice al checkout — il saldo deve essere applicato e, con l'utilizzo parziale attivo, il residuo deve restare sulla carta.
- Apri una carta nel registro e controlla lo **storico saldo** per vedere ogni movimento.

4. Domande frequenti

Posso creare un buono a mano?

Sì. Usa la scheda **Crea buono regalo** per emetterne uno per un destinatario con importo, messaggio ed eventuale data di invio.

Cosa succede al saldo residuo?

Con l'**utilizzo parziale** attivo, l'importo non speso resta sulla carta e può essere usato in un ordine successivo.

Devo modificare il tema?

No. Gift Cards funziona tramite hook standard e il prodotto buono regalo, quindi è compatibile con qualsiasi tema.

Posso reinviare una carta se l'email è andata persa?

Sì. Apri la carta nel registro e usa **Invia al destinatario** per inviarla di nuovo.